





Windows専用 EZ Door Sign書き換え アプリケーション「EZ Door Sign」 ダウンロード・使用マニュアル

> 株式会社サンテクノロジー 〒650-0004 兵庫県神戸市中山手通 6-1-16

Email:s.shop@santekshop.jp

目次

3 アプリケーション開封方法 · · · · · · · · 4

- 3.1 PCフォルダ検索機能
- 3.2 リンクの入力
- 3.3 フォルダの開封

4 EZ Signアプリケーション操作方法 ・・・・5-13

4.1 メインメニュー

4.2 設定

- 4.3 画像入力設定
- 4.4 本体接続操作
- 4.5 表示内容確認 ボタン構成
- 4.6 文字データ書き込み ボタン構成
- 4.7 画像データ書き込み ボタン構成
- 4.8 データ読み出し ボタン構成

1 ダウンロード

サンテックダイレクトショップから"EZ sign"のアプリケーションを ダウンロードしてご使用ください。

1.1 サンテックダイレクトショップからダウンロード

URL : https://santekshop.jp/製品サポート/2-9インチ-イージードアサイン/ **選択 :** ソフトダウンロード

アプリケーションジップ: EZ sign.zip



2 インストール手順

2.1 EZ sign.zip ZIPフォルダ

サンテックダイレクトショップからダウンロード完了後、 PCフォルダ→[ダウンロード]フォルダ→ZIPフォルダ "EZ sign"を選択し、開封します。



2.2 インストールの開始

注意画面が表示されます。"Next"をクリックしてください。



2.3 プログラムフォルダの選択

注意画面が表示されます。"Next"をクリックしてください。

ge EZ sign 1.0.9				×
Select Installation Fol	der			
The installer will install EZ sign 1.0.9 t	o the following folder.			
To install in this folder, click "Next". T	o install to a different folde	r, enter it belov	vorclick "Br	owse".
Folder: CXProgram Files (v26)#Santeki	KEZ oign 10.0%		0	
C#Program Piles (xoo)#Bariteks	≠EZ Sign 1.0.9≢		Browse	t
			Disk Co:	st
Testall EZ aign 10.0 for yourself	or for anyona who year	this compute		
Install EZ sign 1.0.9 for yourself	, or for anyone who uses	this compute	er:	
Install EZ sign 1.0.9 for yourself	, or for anyone who uses	this compute	er:	
Install EZ sign 1.0.9 for yourself OEveryone © Just me	, or for anyone who uses	this compute	er:	
Install EZ sign 1.0.9 for yourself OEveryone Just me	, or for anyone who uses	this compute	er:-	

フォルダ名:C:¥Program Files (x86)¥Santek¥EZ sign 1.0.9¥

2.4 インストール確認画面

"Next" をクリックしてください。



2.5 インストール完了です。



3 アプリケーション開封方法

3.1 PCのフォルダ検索機能

PCのフォルダ検索機能を使用し、下記のリンクを検索します。 リンク名:C:/Program Files (x86)/Santek¥EZ sign 1.0.9/

File Home Share View			
* Copy Paste Copy path	Move Copy to to to to	New tem • Properties	Copen • Edit Select all Edit Select none History Invert selection
Clipboard	Organise	New C	ipen Séléct
This PC > OS (C:)			
a a do As	Name	Date modified	Type Size
R Quick access	SWinREAgent	09/11/2022 12:11	File folder
Desktop at	adobeTemp	10/11/2022 08:50	File folder
Downloads *	AITEMP	15/11/2022 17:58	File folder
Documents *	Apps	28/08/2021 17:24	File folder
Pictures *	Autodesk	13/12/2021 12:01	File folder
EPD Manual Download & Installation	BUFFALO	01/10/2021 11:47	File folder
EPD new sample	contact	13/06/2022 09:27	File folder
images	DELL	29/08/2021 10:37	File folder
87 11 04 2021	Drivers	29/08/2021 10:16	File falder
	intel	10/11/2022 08:45	File folder
Creative Cloud Files	- Ingpacks	06/05/2020 09:03	File folder
Conflictor Research	OneDriveTemp	.01/10/2021 16:20	File folder
Chebrive - Personal	PerfLogs	07/12/2019 18:14	File folder
This PC	Program Files	14/11/2022 13:43	File folder
3D Objects	Program Files (x86)	14/11/2022 15:00	File folder
Desktop	ProgramData	17/10/2022 17:54	File folder
	Recovery	29/08/2021 10:46	File folder

3.2 リンクの入力

リンクの入力後、"Enter"で検索を開始します。

File Home Share V	Manage lew App Tools	EZ sign 1.0.9				
Pin to Quick Copy Paste access Clipboard	by path Move to *	Copy to Organise	New folder New	w item * sy access * Properties	Edit History	Select all Select none Invert selection Select
← = = ↑ 📙 C:\Program	Files (x86)\Santek\E2	Z sign 1.0.9				
Presidente la	Nam	e	-	Date modified	Туре	Size
R Quick access	-1-1	7 sign eve		09/11/2022 17:20	Applicatio	on.
Desktop	ć 👘	7 sign eve config		26/00/2022 12:16	CONFIG	ile
Downloads		nanual ndf		n4/n6/2022 21:46	Microsoft	Frine D
# Documents	·	antekl ogo ico		19/09/2022 14:27	loon	cugera
Pictures	· (6) •	erialPortHelp.dll		09/11/2022 17:20	Applicatio	on exten
12-13-2022		system.Collections.Concurr	ent.dll	19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten
Christmas Video 15.6 Mohi	A Monitor (vstem.Collections.dll		07/05/2022 13:20	Applicatio	on exten
		ystem.ComponentModel.	Annotations.dll	19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten
EPD New	0	vstem.ComponentModel.	101	19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten
images		vstem.ComponentModel.I	ventBasedAs	19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten
Creative Cloud Files	0	ystem.Diagnostics.Contrac	ts.dll	19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten
		vstem.Diagnostics.Debug.	all	19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten
OneDrive - Personal	6	vstem.Diagnostics.Tools.dl		19/06/2015 23:14	Applicatio	on exten

3.3 フォルダを開封

フォルダを開封し、アプリケーションの使用を開始します。

to Quick Copy Paste Paste shortcut Clipboard	Nove Copy to- Organise New Folder	lew item • asy access • Propertie	Select Belit Select History Invertion	all none selection ect
+ + 📑 + This PC + OS (C:) +	Program Files (x86) * Santek * EZ sign 1.0.9			
Section.	Name	Date modified	Туре	Size
A Quick access	- EZ sign.exe	09/11/2022 17:20	Application	213
Desktop 📌	EZ sign.exe.config	26/09/2022 12:16	CONFIG File	2
🕂 Downloads 🖉	manual.pdf	04/09/2022 21:46	Microsoft Edge P	483
🚆 Documents 🛛 🧨	SantekLogo.ico	19/09/2022 14:27	lcon	36
Pictures *	SerialPortHelp.dll	09/11/2022 17:20	Application exten	8
12-13-2022	System.Collections.Concurrent.dll	19/06/2015 23:14	Application exten	21
Christmas Video 15.6 Mobile Monitor (System.Collections.dll	07/05/2022 13:20	Application exten	25
EDD New	System.ComponentModel.Annotations.dll	19/06/2015 23:14	Application exten	22
EPDINEW	System.ComponentModel.dll	19/06/2015 23:14	Application exten	21
Images	System.ComponentModel.EventBasedAs	19/06/2015 23:14	Application exten	21
Creative Cloud Files	System.Diagnostics.Contracts.dll	19/06/2015 23:14	Application exten	21
	System.Diagnostics.Debug.dll	19/06/2015 23:14	Application exten	21
OneDrive - Personal	System.Diagnostics.Tools.dll	19/06/2015 23:14	Application exten	21

4 EZ Sign1.0.9アプリケーション操作方法



- 4.1 メインメニュー
 - 4.1.1 ファイル a. 保存 - 入力データを PNG 形式で保存できます。
 - 4.1.2コントロール
 - a. 前へ ひとつ前の表示内容を選択
 - b. 次へ 次の表示内容を選択
 - c. 電源オフ 接続中の本体の電源を切ります。
 - 4.1.3 画面の向き

4.1.4 ヘルプ

b. 言語

a. 操作マニュアル

b.1 中文

b.2 English

b.3 日本語



b. 縦表示

ファイル コントロール 画面の向き	きヘルブ	
文字入力 西伊 3 +	操作マニュアル	
人17/1 圖隊人力	言語 •	〇中文
フォント設定:		O English
		 日本語



🖛 EZ sig	gn 1.0.9.0		
ファイル	コントロール	画面の向き	NUT
文字入	前へ 次へ	_	
ノオント	電源才	7	

4.2 文字入力画面

- 4.2.1 フォント設定
 - a. フォント お好みのフォントを選択できます。
 - b. 文字色 文字の色を選択できます。(赤、黒、白)
 - c. 背景色 背景の色を選択できます。(赤、黒、白)
 - d. カラー反転 文字色と背景色を反転します。
- 4.2.2入力画面
 - a. 任意の文字や記号が入寮できます。

- <u>n</u> x
入室可能
本体接続操作 本体選択:
表示順: 1 データ書き込み 表示内容確認 データ詰み出し

4.3 画像入力設定

- 4.3.1 カラー設定
 - a. カラーバランス 1 赤 ↔ 黒
 - b. カラーバランス 1 白 ↔ 赤

4.3.2 画像選択

- →入力可能なファイル形式: PNG, JPEG, JPG, BMP
- →画像サイズ:298px×130px
- →解像度:72pixel



4.4 本体接続操作

4.4.1 本体選択 - 書き換えを行う EPD デバイスを選択します。4.4.2 表示順 - 1 ~ 5 までの間で任意の順に保存が可能です。

- 4.4.3ボタン構成
 - a. 表示内容確認

b. データ書き込み

c. データ読み出し

文字入力 画像入力 フォント設定:			
フォント: BIZ UDP明朝 Med ッ 文字色:			
容景色: カラー反転			
確最色: カラー反転 入力画面:	本体建建操作		
確要色: カラー反転 入力画面:	本体接続操作 本体選択:	USE-Enhanced-SERIAL C	CH345 (COM7)
容景色: カラー反転 入力画面:	本体接続操作 本体選択: 表示原:	USE-Enhanced-SERIAL C	H345 (COM7) テータ重き込み

4.5 表示内容確認 ボタン構成

4.5.1 表示内容確認 ※本体のボタン操作は不要です。

選択した表示順の内容で本体の表示を書き換えます。

Step 1. 本体選択

Step 2. 表示順

Step 3. "表示内容確認"をクリックしてください。





※ 自動的に表示を変更します。画面の ちらつきが発生する可能性がありますが、 製品に問題はありません。

4.6 文字データ書き込み ボタン構成

4.6.1 データ書き込み - 作成したデータを本体に書き込みます。
文字入力:
Step 1. "文字入力 " タブを選択します。
Step 2. "入力画面 " に文字を入力します。
Step 3. 本体選択
Step 4. 表示順

Step 5. " データ書き込み " をクリックしてください。



4.7 **画像データ書き込み** ボタン構成

画像入力:

- Step 1. " 画像入力 " タブを選択します。
- Step 2. " 画像選択 " で画像をアップロードします。
- **Step 3.** カラー設定します。
- Step 4. "本体選択"を選択します。
- **Step 5.** 表示順を選択します。
- Step 6. " データ書き込み " をクリックしてください。



※ 自動的に表示を変更します。画面の ちらつきが発生する可能性がありますが、 製品に問題はありません。 4.7 データ読み出し ボタン構成

4.7.1 データ読み出し - デバイスのデータを読み出します。

Step 1. 本体選択

Step 2. 表示順

Step 3. " データ読み出し " をクリックしてください。

Step 5. " データ書き込み " をクリックしてください。



作業の進捗状況が表示されます。 そのままお待ちください。